# ポケットロジアナソフト Ver4.60 インストールマニュアル

### はじめに

ポケットロジアナソフトを<u>インストールしていない</u>パソコンの場合、「1.新規インストール」を行ってください。

ポケットロジアナソフトを<u>インストールしている</u>パソコンの場合、「2.ソフトウェアの更新」を行ってください。

ポケットロジアナソフト Ver4.11 以前(4.11を含む)のインストローラでソフトおよび USB ドライバをイ ンストールしている場合、「2.ソフトウェアの更新」に続いて「3.USB ドライバの更新」を行います。

<u>Windows 2000, XP に</u>ポケットロジアナソフト Ver4.50 以前(4.50を含む)のインストローラでソフトおよび USBドライバをインストールしている場合、「2.ソフトウェアの更新」に続いて「3.USBドライバの更新」を行います。

弊社ホームページの「バグおよび仕様変更」のページよりplogiUSB521.lzhをダウンロードして、 USBドライバをVer5.21にアップデートしている方は、「3.USBドライバの更新」の必要はありません。 その代わり、「2.ソフトウェアの更新」の後、ダウンロードしたplogiINF460.lzhを解凍してできた windrvr.sysをC:¥WINDOWS ¥system32¥driversフォルダにコピーします。

弊社ホームページの「ソフトウェアアップデート」のページより plogiINF451.1zhをダウンロードして、 USBドライバを Ver5.21 にアップデートしている方は、「3.USBドライバの更新」の必要はありません。

#### <目次>

1.	新規インストール	 2
2.	ソフトウェアの更新	 3
3.	USBドライバの更新	
	3.1 Windows XP の場合	 4
	3.2 Windows 2000 の場合	 11
	3.3 Windows 98、98SE、Me の場合	 21

[参考] 3.1 や 3.3 の方法でうまく行かない場合、「3.2 Windows 2000 の場合」のように PL-\*\*\*に 対応する oem\*.inf を最初に削除する方法もあります。

### 1. 新規インストール

ここでは概略を説明いたします。新規インストールの詳細は、マニュアルの導入編をご覧ください。

- パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、
   Windows 98, 98SE, Me では、PocketLogiana\_98\_Me.msi をダブルクリックします。
   Windows 2000, XP では、PocketLogiana\_2000\_XP.msi をダブルクリックします。
   ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。
- (2) Windows 98, 98SE, Me の場合、パソコンを再起動します。
- (3) ポケットロジアナを接続します。新しいハードウェアの追加ウィザードに従い、USBドライバを認識 させます。途中、ドライバの場所を聞いてきますが、ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍して できた INF ファイルがある場所を指定します。Windows のバージョンに応じて¥Windows 98, 98SE, Me¥INFフォルダ、または¥Windows 2000, XP¥INFフォルダを選択します。
- (4) パソコンを再起動します。

(5) Windows 2000やXPで、WinDriver Virtual deviceの検出ウィザードがオープンする場合
 は、ダウンロードしたplogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INFフォルダ
 を指定します(Windows 98、98SE、Me ではこのウィザードはオープンしません)。3.1 項の(12)また
 は 3.2 項の(15)にこのウィザードの画面があります(8 ページまたは 17 ページ)。

# 2. ソフトウェアの更新

(1) パソコンにポケットロジアナを接続しない状態で、

「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」で、ポケットロジアナを選び、【削除】ボタンを押して、 ポケットロジアナの**アンインストール**を行ってください。

(2) Windows 98, 98SE, Me では、PocketLogiana\_98\_Me.msi をダブルクリックします。Windows 2000, XP では、PocketLogiana\_2000\_XP.msi をダブルクリックします。 ウィザードに従って、ポケットロジアナソフトのインストールを行います。

(3) Windows 98, 98SE, Me の場合、パソコンを再起動します。

# 3. USB ドライバの更新

#### 3.1 Windows XP の場合

(1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。

(2) スタートメニューからコントロールパネルを選びます。

(3) 「システム」をダブルクリックします。システムが見つからない場合、「クラシック表示に切り替える」 をクリックすると、「システム」が現れます。

(4) 「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。 「デバイスマネージャ」ボタンを押してください。



(5) ヒューマンインターフェースデバイスの下の PL-\*\*\*の位置で、右クリックして「ドライバの更新」を 選んでください。PL-\*\*\*は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。



(6)「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックして、「次へ」ボタンを押してください。

ハードウェアの更新ウィザード	
	ハードウェアの更新ウィザードの開始
	このウィザードでは、 次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: PL-240
	○ ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
	インストール方法を選んでください。
	<ul> <li>○ ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)Φ</li> <li>● 一覧または特定の場所からインストールする (詳細)S)</li> </ul>
	続行する(こは、[)欠へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[3.1.3]

(7) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指 定します。「次へ」ボタンを押します。

ハードウェアの更新ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
● 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
<ul> <li>□リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)</li> <li>✓ 次の場所を含める(Q):</li> </ul>
C¥WORK¥plogiINF451¥Windows 2000, XP¥INF 🛛 🖌 参照(®)
<ul> <li>○検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)</li> <li>一覧からドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは限りません。</li> </ul>
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(8) 次のようなメッセージが出る場合は、<u>PocketLogiana.inf</u>を選んで、「次へ」ボタンを押します。 oem\*.infを選ばないでください。

ハードウェアの更新ウィザード	
下の一覧がらハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。	
PL-240	
説明 バージョン 製造元 場所	
PL-240 不明 MBEWARE c:¥windows¥inf¥oem0.inf	
PL-240 不明 MBEWARE d¥inf¥pl-240.inf	
このドライバはデジタル署名されていません。     ドライバの署名が重要な理由	
< 戻る(B) 次へ(W) キャンセル	[3.1.5]

(9) 次のようなメッセージが出る場合は、「続行」ボタンを押します。

ハードウェアのインストール			
⚠	このハードウェア: PL-240		
	を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 ( <u>このテストが重要である理由</u> )		
	インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今すぐインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。		
	続行② インストールの停止③	[3.1.6]	

(10) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

ハードウェアの更新ウィザード		
	ハードウェアの更新ウィザードの完了	
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました。	
60	Pocket Logiana PL-240	
	「キマ」たりいっりオスシウンザーにた明います	
	DF115222240CA0_LG8909499	
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル	I

(11) 再起動します(下記のメッセージが出ない場合も再起動します)。



(12) WinDriver Virtual device の検出ウィザードがオープンする場合は、ダウンロードした
 plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
新しいハードウェアの検索ウィザードの開始		
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: WinDriver Virtual device	
	② ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。	
	インストール方法を選んでください。	
	<ul> <li>○ ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)型</li> <li>● 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)©)</li> </ul>	
	続行するには、[次へ] をクリックしてください。	
	< 戻る(13) 次へ(10) > キャンセル	

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
● 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェックボックスを使って、リムーバブルメディアやローカルパスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
□リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M) ✔ 次の場所を含める(Q):
C:¥WORK¥plogiINF451¥Windows 2000, XP¥INF ● 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)
一覧からドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは限りません。

新しいハードウェアの検出ウィザード			
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました: WinDriver Virtual device		
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。		
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル	[3.1.1	

(13) デバイスマネージャの Jungo の下に、Pocket Logiana PL-\*\*\*があります。

鼻デバイス マネージャ	-08			
ファイル( <u>F</u> ) 操作( <u>A</u> ) 表示( <u>V</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )				
← → 🔟 🗳 🎒 😫 🔍 🗮 😹				
	^			
歯 🖘 1394 バス ホスト コントローラ				
🗄 🥝 DVD/CD-ROM ドライブ				
🗉 🚭 IDE ATA/ATAPI コントローラ				
🗄 🕮 Jungo				
□ 🗐 POMCIA アダプタ				
🗄 🚔 USB (Universal Serial Bus) コントローラ				
□ ◎ キーボード				
🗄 😼 בטציב –א				
🗄 🗐 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ				
□夏 システム デバイス	~			

(14) Pocket Logiana PL-\*\*\*の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 5.2.1.0 であれば OK です。

Pocket Logiana PL-240のプロパティ 🛛 😢				
全般 ドライバ				
Pock	et Logiana PL-	-240		
7a.	Й <b>Т</b> Ф:	Jungo LTD.		
日的	]: 	2004/01/20		
/\- -	ション	5.2.1.U		
デジ	タル著名者:	デジタル著名されていません		
ドライバの言	<u>¥ƙ⊞(D)</u>	ドライバ ファイルの詳細を表示します。		
( หรากเกม	更新( <u>P)</u>	このデバイスのドライバを更新します。		
(หรา/เดือ∽	ル バック( <u>R</u> )	ドライバの更新後にデバイスの認識が失敗する場合、以 前にインストールしたドライバにロール バックします。	ļ	
肖耶涂	Ŵ	ドライバをアンインストールします(上級者用)。		
		<u> </u>	l N	

(15) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。

# 3.2 Windows 2000 の場合

- (1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。
- (2) C:¥WINNT¥INF フォルダにある oem\*.inf をテキストエディタで開きます(\*は0から順に番号が付いています)。[SourceDisksFiles]の3行下が PL-\*\*\*=1 となっている oem\*.inf を探し、削除します(\*\*\*は、接続したポケットロジアナの型番です)。異なる oem\*.infを削除しないように注意してください。

🔍 inf		
」ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	に入り( <u>A</u> ) ツール( <u>T</u> ) ヘノ 🎽 🌆	
↓ 中戻る ▼ ⇒ → 国   ◎検索   凸フォ	ルダ ③履歴   管 啓 × 四   *	
]アドレス(D) 🗀 C:¥WINNT¥inf	▼ ∂移動	
フォルダ ×	名前	
Downloaded Program      Driver Cache      Fonts      Help      IME      java      Media      msagent      msapps	<pre>s oem0.inf s oem1.inf s oem10.inf s oem12.inf s oem2.inf s oem3.inf s oem4.inf s oem6.inf s oem7.inf</pre>	
1,315 1回のオフシェクトを選択 (151.0 MB 🛛 🖳 マイ コンピュータ 👘 🔏 [3.		

(3) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。

(4) システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「ハードウェア」タブをクリックしてください。「デ バイスマネージャ」ボタンを押してください。

システムのプロパティ	<u>? ×</u>
全般   ネットワーク ID ハードウェア   ユーザー プロファイル   詳細	
_ ハードウェア ウィザード	
ハードウェア ウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインストー ル、削除、修復、取り外し、および設定ができます。	
<u>ハードウェア ウィザード(H)</u>	
デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのフ ロパティを変更できます。	; ?
ドライバの署名(S) デバイス マネージャロ)	
ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	3
ハードウェア プロファイル( <u>P</u> )	
OK キャンセル 道用	(A) [3.2.1

(5) ユニバーサルシリアルバスコントローラの下の PL-\*\*\*の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。PL-\*\*\*は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。

島デバイス マネージャ		
」操作(A)表示(V) ↓ ← →   ា 図   🗗   🕄		
] 🗷   🙇 🗙		
☆ 珍 キーボード		
■ ●◆ サウンド、ビナオ、およのケーム コントローフ 売 ■ ミュニレ デバイス		
□ □□ □ ンステム ナハイス □ □□ = ディフカ ドライブ		
■ ■ ブイスプレイ アダプタ		
■ ■ ネットワーク アダプタ		
📔 💩 ヒューマン インターフェイス デバイス		
PL-240		
┃		
■ ■ ③ ホード COME LED 車 ⑤ マウスとそのほかのポインティング デバイス		
┃ 🖮 🗃 記憶域ボリューム		
	<u> </u>	
		[3.2.2]

(6) 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンを押します。

PL-2400	)プロパティ	?×	
全般	*ライバ		
ġ,	PL-240		
	プロバイダ: 日付: バージョン: デジタル <b>署名者</b> :	Jungo 利用できません 利用できません デジタル署名されていません	
ドライバ ドライバ 更新する	ファイルが必要でないカ ファイルを削除するには いこは、 [ドライバの更新	N、またはこのデバイスで読み込まれています。このデバイスの 、「削除] をクリックします。このデバイスのドライバ ファイルを ] をクリックします。	
[	ドライバの詳細( <u>D</u> )		
		OK キャンセル	[3

(7) 「次へ」を押します。



(8) 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、「次へ」を押します。

デバイス ドライバのアップグレード ウィザード
<b>ハードウェア デバイス ドライバのインストール</b> デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する ソフトウェア プログラムです。
ンスのデバイスのドライバをアップグレードします:
里 <sub>要</sub> PL-240
ーー デバイスのドライバを新しいバージョンにアップグレードすると、このデバイスの動作が向上したり、機能が追 加されます。
検索方法を選択してください。
○ デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)(S)
○ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(9) 「場所を指定」を選択して、「次へ」を押します。

デバイス ドライバのアップグレード ウィザード
<b>ドライバ ファイルの特定</b> ドライバ ファイルをどこで検索しますか?
次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索:
PL-240
このコンピュータ上のドライバ データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。
検索を開始するには、 [次へ] をクリックしてください。 フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、 フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから [」次へ] をクリックしてください。
検索場所のオブション
□ <u>70%ビーティスクドライブ(0)</u> □ CD-ROM ドライブ( <u>0</u> )
<mark>▼ 場所を指定(5)</mark> ■ Microsoft Windows Update( <u>M</u> )
〈戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(10) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを 指定します。「OK」を押します。

デバイスド	・ライバのアップグレード ウィザード	×	
	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	OK キャンセル	
	製造元のファイルのコピー元( <u>C</u> ):		
	C:¥WORK¥plogiINF451¥Windows 2000, XP¥INF	●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	[3.2.7]

(11) 「次へ」を押します。

デバイス ドライバのアップグレード ウィザード
<b>ドライバ ファイルの検索</b> ハードウェア デバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。
次のデバイスのドライバが検索されました。
PL-240
現在のドライバよりさらに適切なドライバが検出されました。このドライバをインストールするには、D欠へ]を クリックしてください。
c:¥work¥plogiinf451¥windows 2000, xp¥inf¥pocketlogiana.inf
< 戻る( <u>B</u> ) (大へ(N))> キャンセル

(12) 次のようなメッセージが出る場合は、「はい」を押します。



(13) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

デバイス ドライバのアップグレ	ード ウィザード	
	テバイス トライバのアップグレート ウィザートの完 了	
	Pocket Logiana PL-240	
	このデバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。	
Ĵ	のウィザードを閉じる(こは [完了] をクリックしてください。	
	< 戻る(B) <b>(二一一元7</b> ) キャンセル	[3.)

(14) 再起動します。

(15) WinDriver Virtual device の検出ウイザードがオープンする場合は、ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 2000, XP¥INF フォルダを指定します。

新しいハードウェアが見つかりました	
WinDriver Virtual device	
インストール中です	[3.2.11]



新しいハードウェアの検出ウィザード
<b>ハードウェア デバイス ドライバのインストール</b> デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する ソフトウェア プログラムです。
次のデバイスをインストールします。
WinDriver Virtual device
デバイスのドライバはハードウェア デバイスを実行するソフトウェア プログラムです。新しいデバイスにはドラ イバが必要です。ドライバ ファイルの場所を指定してインストールを完了するには D次へ] をクリックしてくだ さい。
検索方法を選択してください。
● デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)(S)
○ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)
< 戻る( <u>B</u> ) 次へ( <u>N</u> ) > キャンセル

新しいハードウェアの検出ウィザード
<b>ドライバ ファイルの特定</b> ドライバ ファイルをどこで検索しますか?
次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索:
WinDriver Virtual device
このコンピュータ上のドライバ データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。
検索を開始するには、 D欠へ] をクリックしてください。 フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、 フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから D欠へ] をクリックしてください。
検索場所のオブション: 「フロッピー ディスク ドライブ(D) 「 CD-BOM ドライブ(C)
✓ 場所を指定(S)
☐ Microsoft Windows Update( <u>M</u> )
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

新しいハ・	ードウェアの検出ウィザード	×	
	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	0K キャンセル	
	製造元のファイルのコピー元(C): C:XWORKXplogiTNE451XWindows 2000 XPXINE	卷腔(0)	
		<u></u>	[3



新しいハードウェアの検出ウィ	ゲード
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	WinDriver Virtual device
	このデバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。
0.0	ウィザードを閉じるには「完了」をクリックしてください。
	< 戻る(B) 元7 キャンセル

(16) デバイスマネージャの Jungo の下に、Pocket Logiana PL-\*\*\*があります。



(17) Pocket Logiana PL-\*\*\*の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。ドライバのバージョンが 5.2.1.0 であれば OK です。

Pocket L	ogiana PL-2400	カプロパティ	? ×
全般ド	ライバ		
	Pocket Logiana PL	240	
	プロバイダー	Jungo LTD.	
	日付:	利用できません	
	バージョン:	5.2.1.0	
	デジタル署名者:	デジタル署名されていません	
このデバ・ リックしま バイスの1	イスで読み込まれたド す。このデバイスのドラ ドライバ ファイルを更新	ライバ ファイルの詳細を表示するには、 [ドライバの詳細 イバ ファイルを削除するには、 [削除] をクリックします。 するには、 [ドライバの更新] をクリックします。	印 をク このデ
1	ドライバの詳細( <u>D</u> )		2)
		OK	ノセル

(18) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。

# 3.3 Windows Me の場合

(1) ポケットロジアナをパソコンに接続します。

(2) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックします。

(3)「システムのプロパティ」ダイアログが開きますので、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。ユニバーサルシリアルバスコントローラの下の PL-\*\*\*の位置で、右クリックして「プロパティ」を選んでください。PL-\*\*\*は、POCKET LOGIANA と表示されていることもあります。

ステムのプロパティ			<u>? ×</u>
全般 デバイス マネージャ	ハードウェア プロファイル   パフォ	ーマンス	
● 種類別に表示(T)	○ 接続別に表示(©)		
直 📃 システム デバイス			
■ 田平■■ ティスク トライノ   田平■■ ディスプレイ アダプ <sup>ノ</sup>	2		
🗉 👜 ネットワーク アダプタ	2		
🔲 🖻 🔂 ハード ディスク コン	hoj-5		
□ 🕀 🚭 フロッピー ディスク :	1)/ho-j		
HELE 가수 COM 온 LE	(1)		
白 🍓 ユニバーサル シリア	ル バス コントローラ		
🚔 Intel(r) 82801	BA/BAM USB Universal Host	t Controller 1	
Intel(r) 82801	BA/BAM USB Universal Host	t Controller 2	
USB ルートハ	ブ		-
		1	
	更新(E)	印刷()	Ð
		OK   *	マンセル
			[3.]

(4) 「ドライバの更新」ボタンを押します。

PL-240のプロパティ	<u>?</u> ×	1
全般 ドライバ		
جے PL-240		
デバイスの種類: 製造元: ハードウェアのバージョン:	ユニバーサル シリアル バス コントローラ MBEWARE 情報なし	
このデバイスのNTKERM でした。(Code 2)	LVXDは、デバイス ドライバを読み込めません	
この問題を修正するには のドライバを更新してくな	t、[ドライバの更新] をクリックしてこのデバイス ざくい。	
	ドライバの更新(U)	
デバイスの使用 「このハードウェアブ」 「マーすべてのハードウェア		
	OK キャンセル	[3.3.2]

(5)「ドライバの場所を指定する」にチェックして、「次へ」を押してください。



(6) ダウンロードした plogiINF460.lzhを解凍してできた¥Windows 98, 98SE, Me¥INFフォルダを 指定します。「次へ」を押します。

デバイス ドライバの 更新ウィ	ザード	
	更新されたドライバをドライバ データベースおよび以下で指定された場 所で検索します。	
	<ul> <li>● 現在使用しているドライバより適したドライバを検索する (推奨)</li> <li>⑤</li> <li>□ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)(例)</li> </ul>	
8	✓ 検索場所の指定(L): C:¥WORK¥plogiINF451¥Windo ▼ 参照(R)	
	○ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを選択する(型)	
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル	  [3

(7)「次へ」をクリックします。

デバイスドライバの更新ウ	イザード	
	デバイス用のドライバ ファイルの検索:	
	PL-240	
	このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。別 のドライバを選択するには、[戻る]をクリックしてください。続けるには、[ 次へ]をクリックしてください。	
🛛 🗞 🌧	ドライバのある場所:	
	C#WORK#PLOGIT1#WINDOWT2#INF#PL-240.INF	
< 戻る(B) (次へ) キャンセル		

(8) ドライバの更新が終わりました。「完了」ボタンを押します。

デバイス ドライバの更新ウィ	イザード	
	PL-240 ハードウェア デバイス用の更新されたドライバのインストールが完了し ました。	
	< 戻る(B) <b>元7</b> キャンセル	[3.3.6]

(9) 再起動します。

(10) クロック設定を標準ではない値に設定している方は、ソフトウェアの起動後、再度クロック設定を行ってください。